

Jak skonfigurować domenę zakupioną w nazwa.pl na potrzeby strony zbudowanej w Orangespace.pl

Jeśli chcesz by strona stworzona w Orangespace.pl (domyślnie dostępna pod adresem np. nazwafirmy.orangespace.pl) dostępna była pod innym adresem (np. nazwafirmy.com.pl lub nazwafirmy.pl), musisz wykupić domenę u dostawcy oferującego sprzedaż domen internetowych a następnie poprawnie ją skonfigurować.

Jeśli kupiłeś domenę w **nazwa.pl**, poniżej przedstawiamy krok po kroku jak poprawnie skonfigurować Twoją domenę do współpracy ze stroną stworzoną w Orangespace.pl.

- Po zalogowaniu się do nazwa.pl, kliknij **Twoje domeny**, a następnie **konfiguruj**.
- Na ekranie **Konfiguracja domeny**, wybieramy opcję: **Przekierowanie na URL (na adres WWW)**. W pole **Adres WWW** wpisujemy nazwę domeny w Orangespace.pl (np. nazwafirmy.orangespace.pl) i wybieramy opcję **przekierowanie (REDIRECT)**

Panel Klienta » **Twoje domeny** » **Zmień konfigurację domeny**

Konfiguracja domeny

Konfiguracja domeny swierkp.com.pl

Parkowanie domeny

Przekierowanie na serwer w NetArt

Przekierowanie na URL (na adres WWW)

Przekierowanie domeny na adres URL (np. na adres <http://nazwadomeny.pl/katalog>) to przekierowanie wyłącznie wywołań dotyczących WWW w określonej, docelowej lokalizacji. Wybierając tę opcję będziesz miał dodatkowo możliwość aktywacji **darmowego konta e-mail** o pojemności **1 GB**. W poniższym formularzu wpisz adres WWW, na który chcesz przekierować zamówioną domenę.

Domena po zarejestrowaniu zostanie automatycznie przekierowana na wskazany adres WWW.

Adres WWW:

ramka (FRAME) 

przekierowanie (REDIRECT) 

- Zapisz zmiany.

Przekierowanie na zewnętrzny adres IP

Zewnętrzne serwery DNS

Zaawansowana konfiguracja DNS

Zapoznałem się i akceptuję **Regulamin świadczenia usługi przekierowanie domeny na IP/URL**

POPRIEDNIE USTAWIENIA

WRÓĆ

ZMIENŃ

Przekierowanie dla domeny zostało ustawione. W panelu Orangespace.pl nie trzeba wykonywać żadnych dodatkowych akcji.